

Guida alla configurazione di Microsoft Live Mail

Il seguente documento guiderà l'utente nella procedura di configurazione del client mail Microsoft Live Mail per l'utilizzo della piattaforma di posta elettronica Exchange ad uso della Regione Molise.

Importante: Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni personali di configurazione (username, password, ecc ...).

Configurazione nuovo account (se non si utilizza Microsoft Live Mail per il vecchio sistema di posta elettronica)


1. Lanciare il programma Microsoft Live Mail

Nella finestra principale cliccare su **Aggiungi account di posta elettronica** nel riquadro a sinistra




2. Nella finestra che appare inserire le informazioni relative all'indirizzo di posta elettronica e alla password che vi sono state comunicate; alla voce **Nome visualizzato** inserite il nome che desiderate compaia nel campo mittente delle vostre email.

Importante: assicuratevi di spuntare la casella alla voce **Configura manualmente le impostazioni del server per l'account di posta elettronica** e cliccare su Avanti



3. Selezionare **POP3** dall'elenco a discesa alla voce **Il server della posta in arrivo è**;
immettere **pop.molisedati.it** alla voce **Server posta in arrivo** e **995** alla corrispondente voce **Porta**;
Assicurarsi di spuntare la casella alla voce **Il server necessita di una connessione protetta (SSL)**;
Assicurarsi che sia selezionato **"Autenticazione non crittografata"** alla voce **Accedi Tramite**; e
immettere la username fornita alla voce **ID di Accesso**;
Immettere **smtp.molisedati.it** nel campo **Server posta in uscita** e **25** alla corrispondente voce **Porta**;
assicurarsi che le caselle alle voci **Il server necessita di una connessione protetta (SSL)** e **Il server della posta in uscita richiede l'autenticazione** siano entrambe spuntate.
Cliccare su **Avanti**



Aggiungi un account di posta elettronica

[Dove sono le informazioni sul server di posta elettronica?](#)

Informazioni server posta in arrivo: _____

Il server della posta in arrivo è POP3 server.

Server posta in arrivo: pop.molisedati.it Porta: 995

Il server necessita di una connessione protetta (SSL)

Accedi tramite: Autenticazione non crittografata

ID di accesso (se diverso dall'indirizzo di posta elettronica):
utente.prova

Informazioni server posta in uscita _____


Server posta in uscita: smtp.molisedati.it Porta: 25

Il server necessita di una connessione protetta (SSL)

Il server della posta in uscita richiede l'autenticazione

< Indietro Avanti > Annulla

4. Il client eseguirà un test di connessione con i parametri inseriti, se le informazioni sono corrette comparirà la seguente schermata




Le nuove impostazioni di account sono complete

Hai imnesso correttamente le informazioni necessarie per impostare l'account.

< Indietro Fine Annulla

5. Cliccare su **Fine (continua)**

6. **IMPORTANTE:** In maniera predefinita il client **rimuove le email dal server** dopo averle trasferite sul computer locale, se si desidera avere a disposizione il contenuto della casella di posta elettronica anche tramite l'interfaccia web seguire le seguenti istruzioni
Cliccare con il tasto destro del mouse sulla voce relativa all'account appena creato nel riquadro a sinistra e nel menu a scomparsa selezionare la voce **Proprietà**



7. Nella finestra selezionare il tab **Impostazioni avanzate**
Assicurarsi che la casella alla voce **Conserva una copia dei messaggi sul server** sia spuntata e che la casella alla voce **Rimuovi dal server dopo ...** non sia selezionata
Cliccare su **OK** per salvare le modifiche

