

Guida alla configurazione di Microsoft Outlook Express


Il seguente documento guiderà l'utente nella procedura di configurazione del client mail Microsoft Outlook Express per l'utilizzo della piattaforma di posta elettronica Exchange ad uso della Regione Molise.

Importante: Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni personali di configurazione (username, password, ecc ...).


Configurazione account esistente (se si utilizza già Outlook Express per il vecchio sistema di posta elettronica)

1. Lanciare il programma Outlook Express

Nella finestra principale cliccare sulla voce di menu **Strumenti** e poi alla voce **Account**



2. Nella finestra selezionare l'account relativo alla casella di posta elettronica regionale e cliccare su **Proprietà**



3. Alla finestra selezionare il tab **Server**;

Immettere il valore pop.molisedati.it alla voce Posta in arrivo (POP3) ed il valore smtp.molisedati.it alla voce Posta in uscita (SMTP);

Immettere la username e la password fornite nelle relative caselle **Nome account** e **Password**

Assicurarsi che la casella alla voce **Autenticazione del server necessaria** sia spuntata e cliccare su **Impostazioni**



4. Nella finestra assicurarsi che sia selezionata la voce **Usa le stesse impostazioni del server della posta in arrivo**;

Cliccare su **OK**



5. Tornati alla finestra di configurazione principale selezionare il tab **Impostazioni avanzate**
Spuntare le due caselle alle voci **Il server necessita di una connessione sicura** ed assicurarsi che alla voce **Posta in uscita (SMTP)** sia presente il valore **25** e alla voce **Posta in arrivo (POP3)** il valore **995**;

IMPORTANTE: In maniera predefinita il client **rimuove le email dal server** dopo averle trasferite sul computer locale, se si desidera avere a disposizione il contenuto della casella di posta elettronica anche tramite l'interfaccia web assicurarsi che la casella alla voce **Conserva una copia dei messaggi sul server** sia spuntata e che la casella alla voce **Rimuovi dal server dopo** non lo sia.

Cliccare su **OK** per salvare la configurazione

